


## OUTLOOK(2016/2019/2021/Microsoft365)のSMTP 設定手順


① 「OUTLOOK」を起動し、画面上部の【ファイル】をクリックします。



② 【アカウント設定】をクリックします。



③ 【サーバー設定】をクリックします。



④ 受信サーバーの設定を各項目確認します。

POP アカウントの設定

受信メール

ユーザー名 \*\*\*\*\*@fruits.jp

パスワード \*\*\*\*\*

パスワードを保存する

サーバー secure.fruits.jp ポート 995

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

次へ

受信メール	
ユーザー名	メールアカウント(入力済みの場合、変更なし)
パスワード	メールパスワード(入力済みの場合、変更なし)
サーバー	secure.fruits.jp
ポート	995
このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要	チェック
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログインが必要	チェックしない

上記の設定が確認できたら、【送信メール】をクリックします。

⑤ 送信サーバーの設定を各項目確認します。

POP アカウントの設定

受信メール

送信メール

サーバー secure.fruits.jp ポート 465

暗号化方法 SSL/TLS

サーバーのタイムアウト

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

受信メール サーバーと同じ設定を使用する

ユーザー名とパスワードを使用してログイン

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする

次へ

送信メール	
サーバー	secure.fruits.jp
ポート	465
暗号化方法	SSL/TLS
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要	チェックしない
送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です	チェックする
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択する

以上で設定が完了いたしました。

メールが送受信できることを確認していただき、メールが送れなかった場合には弊社窓口までご連絡ください。

TEL:0553-22-6822 E-mail:info@fruits.jp